

Tutoriel FreeMobile - Configurer le renvoi d'appel

Et voici le détail et comment faire pour personnaliser sa ligne, son répondeur.

Vous pouvez désactiver complétement votre répondeur et faire sonner indéfiniment votre numéro de téléphone sans qu'il bascule vers la messagerie vocale.

Pour pouvoir personnaliser rapidement votre répondeur, vous avez besoin de trouver le numéro à 10 chiffres qui correspond à votre répondeur :

Composez le *#62# puis [envoi] ou le bouton vert appel. Le numéro de répondeur Free Mobile par défaut est le : 0653600011, si vous avez un autre numéro en composant la combinaison décrite, faites nous en part.

Renvoi sur le répondeur si :

1) Vous ne répondez pas. (renvoi si non réponse)

Activation **61*(N° de REPONDEUR)**(Nb/Sec)# [Bouton vert (Envoi, Appel)]

Désactivation ##61# [Appel] (Sonne sans arrêt)

Vérification *#61# [Appel]

2) Vous êtes inaccessible ou votre portable est éteint. (renvoi si non accessible)

Activation **62*(N° de REPONDEUR)# [Appel]

Désactivation ##62# [Appel] (messagerie vocale inaccessible)

Vérification *#62# [Appel]

3) Vous êtes déjà en ligne. (renvoi si occupé)

Activation **67*(N° de REPONDEUR)# [Appel]

Désactivation ##67# [Appel] (le numéro sonne occupé)

Vérification *#67# [Appel]

4) Pour un renvoi systématique vers le répondeur :

Activation **21*(N° de REPONDEUR)# [Appel]

Désactivation ##21# [Appel]

Vérification *#21# [Appel]

5) Pour activer le double appel :

Activation *43# [Appel]

Désactivation #43# [Appel]

Vérification *#43# [Appel]

6) Pour annuler tout renvoi

Activation : ##002# [Appel]

Désactiver les renvois conditionnels

Activation : ##004#

Les renvois conditionnels sont : "si non accessible", "si occupé" et "si non réponse". Ils sont différenciés du "renvoi systématique".

Chacun des 4 renvois peut être configuré vers un numéro différent autre que le répondeur.

Free Mobile facture 0,05€ par minute pour le transfert d'appel.

Source: Forum lowcostmobile